

# Windows movie maker


C'est un logiciel de montage vidéo qui peut vous permettre de créer un film. Cette table de montage va donc également nous permettre de segmenter un film ou un clip.

Téléchargeable gratuitement : <http://www.commentcamarche.net/telecharger/telecharger-34055158-windows-movie-maker>

Format accepté : avi, mpeg, vwm

## Découper des parties d'un clip vidéo

Lorsque vous découpez un clip, vous créez un point de découpage initial et/ou final. Le point de découpage initial détermine à quel moment la lecture du clip commence, et le point de découpage final indique à quel moment la lecture du clip s'arrête dans votre projet et dans la vidéo finale. Lorsque vous découpez un clip, la partie découpée du clip n'est pas retirée du fichier source ; elle est simplement cachée et n'apparaît donc plus dans votre projet ou dans la vidéo publiée.



Clip vidéo découpé, avec la partie découpée mise en évidence encadrée !

## Comment ça marche ?

1. Ouvrez l'application
2. Cliquez sur Fichier, nouveau projet
3. Cliquez sur **Importer, Vidéo** (recherchez la vidéo sur votre ordinateur)
4. Déplacez le clip vers **la table de montage** en bas (glisser déplacer)
5. Si la table de montage est affichée, cliquez sur **Affichage**, puis sur **Chronologie**.
6. Sur la chronologie, cliquez sur le clip à découper.
7. Utilisez les contrôles de lecture sous l'écran de contrôle pour trouver l'emplacement où vous voulez découper le clip.
8. Procédez comme suit :
  - a. Lorsque l'indicateur de lecture se trouve à l'endroit où vous voulez commencer la lecture du clip vidéo ou




audio, cliquez sur **Clip**, puis sur **Début du découpage**.

- b. Lorsque l'indicateur de lecture se trouve à l'endroit où vous souhaitez arrêter la lecture du clip vidéo ou audio, cliquez sur **Clip**, puis sur **Fin du découpage**.

## Remarques

- c. Vous pouvez également faire **glisser les poignées** sur un clip pour définir les points de découpage initial et final. Les poignées de découpage prennent la forme de petits triangles noirs au début et à la fin d'un clip après que vous avez cliqué sur le clip sur la chronologie. Lorsque vous maintenez le pointeur au-dessus d'une poignée de découpage, le pointeur prend la forme d'une flèche à deux têtes. Faites glisser une poignée de découpage pour définir le nouveau point initial ou final du clip.



*Découpage d'un clip à l'aide de la poignée de découpage*

- d. Vous devrez éventuellement cliquer au moins une fois sur le bouton Zoom avant sur la chronologie pour voir les clips plus clairement sur la chronologie. Le bouton Zoom avant sur la chronologie apparaît sur la barre d'outils Chronologie sous la forme d'une loupe marquée d'un signe plus (+).
- 9 Quand vous êtes satisfait de votre découpage. Cliquez sur **publier un film** et suivez les instructions de la fenêtre de dialogue. Vous pouvez également enregistrer votre projet pour le reprendre plus tard.

## Pour annuler un clip découpé

1. Si vous êtes dans la vue de la table de montage séquentiel, cliquez sur Affichage, puis sur Chronologie.
2. Cliquez sur le clip découpé sur la chronologie, cliquez sur Clip, puis sur Supprimer les points de découpage.